

Cómo Configurar correo en Microsoft Outlook 2003® protocolo pop3

Cómo Configurar correo en Microsoft Outlook 2003® protocolo pop3



Microsoft

POP3




Copyright © 1995-2003 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.

Datos necesarios para configurar el protocolo POP3 en Outlook 2003®:


- Correo: Por ejemplo asistente@movistar.es
Si las cuentas de correo tienen un dominio distinto a movistar.es tenemos que cambiar el dominio movistar.es por telefonica.net, infonegocio.com o por el dominio que tengamos contratado con Movistar.
- Servidor de Correo entrante: pop.movistar.es
- Servidor de Correo saliente: mailhost.movistar.es
- Nombre de usuario: usuario\$movistar.es Ejemplo: asistente\$movistar.es (con el símbolo del dólar)
- Contraseña: contraseña

Si hay que añadir cuentas de Terra:


- Servidores de salida de correo (SMTP): mailhost.terra.es
 - Servidores de entrada de correo: pop3.terra.es
 - Configuración usuario: ID: usuario@terra.es
 - Contraseña: contraseña
1. Abrimos Outlook 2003®, seleccionamos la pestaña "Herramientas" (1) y hacemos clic en "Cuentas de correo electrónico" (2).



2. Marcamos "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico" (1), pulsamos "Siguiente" (2).



3. Marcamos la casilla "POP3" (1), y pulsa en "Siguiente" (2).



4. Completamos los datos "Información sobre usuario" ponemos un nombre y la dirección de correo (1). En "Información del servidor" servidor entrante: pop.movistar.es, y servidor saliente: mailhost.movistar.es (2). En "Información de inicio de sesión" en nombre de usuario: asistente\$movistar.es, y contraseña (3). Pulsamos "Más configuraciones" (4).

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario **1**

Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor **2**

Servidor de correo entrante (POP3):
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña


Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA) **3**

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

4

5. Pulsamos "Servidor de salida" (1) y marcamos " Mi servidor de salida (smtp) requiere autenticación" (2), pulsamos "Aceptar" (3).



6. Pulsamos "Siguiente".

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

7. Pulsamos "Finalizar".



8. Ya sólo queda recibir correo: seleccionamos la pestaña "Herramientas" (1), "Enviar y recibir" (2), y "Enviar y recibir todo" (3).

