



# Cómo comprobar opción autenticación en Microsoft Outlook 2010

# Cómo comprobar la opción de autenticación en Microsoft® Outlook® 2010




En este manual de ayuda veremos cómo comprobar la opción de autenticación en Microsoft® Outlook® 2010.




Abrimos el gestor de correo **Microsoft® Outlook® 2010**. Hacemos clic en "Archivo" (1) y seleccionamos "Configuración de la cuenta" (2) y hacemos clic en "Agregue y quite cuentas o cambie" (3).




Seleccionamos la cuenta (1) y pulsamos el icono "Cambiar" (2).



Pulsamos el botón "Más configuraciones" (1).




Seleccionamos la pestaña "Servidor de salida" (1)




Debe de estar marcada la opción "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación" (2).

Pulsa "Aceptar" (3).

En esta ventana tienes que pulsar en el botón "Siguiente" (1).



En esta ventana, tienes que pulsar "Finalizar".



Ya has comprobado la opción de autenticación en el gestor de correo Microsoft® Outlook® 2010.

Recuerda, que debes hacer clic en "Enviar y recibir" para enviar y recibir correos.



Aprovechamos también para informarle que dispone de un servicio de CHAT para que pueda consultar con nuestro departamento técnico todas las dudas adicionales que le pueda plantear el servicio.

[Pincha aquí](#)

Asimismo, ahora puede solicitar la resolución de sus problemas técnicos enviando un SMS(desde un móvil de Movistar) al 1002 indicando número afectado y una breve descripción de su problema, si es necesario nosotros le llamamos. Por ejemplo, suponiendo que su línea de teléfono sea 99999999 y tenga un problema con el envío de correos electrónicos, puede enviar un SMS al 1002 con el texto: 99999999 No puedo enviar correos

Adicionalmente puede acceder a nuestros foros técnicos donde podrá informarse de todo lo relacionado con nuestros productos y servicios, y si lo necesita nuestros moderadores técnicos podrán ayudarle en caso de que lo solicite.

[Pincha aquí](#)

