

# Cómo configurar Microsoft® Windows Live™ Mail con servidor IMAP

# Cómo configurar Microsoft® Windows Live™ Mail con servidor IMAP.



En este manual de ayuda aprenderemos a configurar Windows Live™ Mail con servidor IMAP



Los servidores IMAP permiten realizar determinadas funciones de correo electrónico en un servidor remoto en vez de en un equipo local. Con IMAP se pueden crear y eliminar buzones de correo, así como cambiar el nombre, recibir mensajes nuevos, eliminar mensajes, y realizar funciones de búsqueda en el correo.

Abrimos el gestor de correo Windows Live Mail. Seleccionamos la pestaña "Cuentas" (1), y hacemos clic en "Correo electrónico" (2):



### Agrega tus cuentas de correo electrónico

Si tienes una cuenta de Windows Live ID, inicia sesión ahora. Si no, podrás crear una más adelante.  
[Iniciar sesión en Windows Live](#)

Dirección de correo electrónico:  **1**

[Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live](#)

Contraseña:  **2**

Recordar esta contraseña

Nombre para mostrar en mensajes enviados:

Definir manualmente la configuración del servidor **3**

**4**

Rellenamos los campos con nuestros datos:

1. Escribimos nuestra dirección de correo electrónico.  
(Ejemplo: asistente@movistar.es)  
Si las cuentas de correo tienen un dominio distinto a movistar.es tenemos que cambiar el dominio movistar.es por telefonica.net, infonegocio.com o por el dominio que tengamos gestionado por Movistar. Ejemplo: midominio.com
2. Escribimos la contraseña.
3. Marcamos: Definir manualmente la configuración del servidor.
4. Pulsamos "Siguiente".

Datos necesarios para configurar el protocolo IMAP en Windows Live Mail.

1. Tipo de servidor (entrada): IMAP  
Dirección del servidor: imap.movistar.es Puerto: 143
2. Tipo de servidor (salida): mailhost.movistar.es Puerto: 25  
Marcamos la casilla: Requiere autenticación
3. Método de autenticación: Texto no cifrado Nombre de usuario:  
nombre\_de\_tu\_cuenta\$movistar.  
es (Con el símbolo del dólar) (Ejemplo: asistente@movistar.es)  
Si las cuentas de correo tienen un dominio distinto a movistar.es tenemos  
que cambiar el  
dominio movistar.es por telefonica.net, infonegocio.com o por el dominio  
que tengamos  
gestionado en Movistar Ejemplo: midominio.com

Si hay que añadir cuentas de Terra:

- Servidores de salida de correo (SMTP): mailhost.terra.es
- Servidores de entrada de correo: imap4.terra.es
- Configuración usuario: ID: usuario@terra.es
- Contraseña: contraseña

En la pantalla anterior pulsamos "siguiete"(4).


## Tu cuenta de correo electrónico se ha agregado

✓ Se ha agregado asistente@movistar.es


Si recibimos un error debemos revisar la configuración, vemos cómo:  
Seleccionamos la pestaña "Cuentas" y hacemos clic en "Propiedades".



Seleccionamos la pestaña "Servidores", comprobamos y, si es necesario, modificamos los datos que no estén correctos.



Si modificamos algún dato pulsamos "Aplicar" (1) y después "Aceptar" (2).



Para "Recibir y Enviar" en Windows Live Mail debemos hacer clic en el icono: "Actualizar todo".



