

Cómo configurar Microsoft® Windows Live™ Mail con servidor POP3

Cómo configurar Microsoft® Windows Live™ Mail con servidor POP3.



En este manual aprenderemos a configurar Windows Live™ Mail con servidor POP3.



Abrimos el gestor de correo Windows Live Mail. Seleccionamos la pestaña "Cuentas" (1) y hacemos clic en "Correo



Agrega tus cuentas de correo electrónico

Si tienes una cuenta de Windows Live ID, inicia sesión ahora. Si no, podrás crear una más adelante.
[Iniciar sesión en Windows Live](#)

Dirección de correo electrónico: **1**
asistente@movistar.es

Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live

Contraseña: **2**
.....
 Recordar esta contraseña

Nombre para mostrar en mensajes enviados:
Asistente.Movistar

Definir manualmente la configuración del servidor **3**

Hotmail
Gmail
entre muchas otras.

Cancela **4** Siguiente

Rellenamos los campos como en el ejemplo.

1. Escribimos nuestra dirección de correo electrónico.
Ejemplo: asistente@movistar.es

Si las cuentas de correo tienen un dominio distinto a movistar.es tenemos que cambiar el dominio movistar.es por telefonica.net o infonegocio.com o por el dominio que tengas con movistar.es
Ejemplo: midominio.com

2. Escribimos nuestra contraseña.
3. Marcamos: Definir manualmente la configuración del servidor.
4. Pulsamos "Siguiente".

Definir la configuración del servidor

Si no conoces la configuración de tu servidor de correo electrónico, ponte en contacto con tu ISP o administrador de red.

1

Información del servidor de la bandeja de entrada

Tipo de servidor: POP

Dirección del servidor: pop.movistar.es Puerto: 110

Requiere una conexión segura (SSL)

2

Información del servidor de la bandeja de salida

Dirección del servidor: mailhost.movistar.es Puerto: 25

Requiere una conexión segura (SSL)

Requiere autenticación

3

Método de autenticación: Texto no cifrado

Nombre de usuario de inicio de sesión: asistente\$movistar.es

4

Datos necesarios para configurar el servidor POP en Windows Live Mail.

1. Tipo de servidor (entrada): POP
Dirección del servidor: pop.movistar.es, Puerto: 110
2. Tipo de servidor (salida): mailhost.movistar.es, Puerto: 25
Marcamos la casilla: Requiere autenticación
3. Método de autenticación: Texto no cifrado.
Nombre de usuario: nombre_de_tu_cuenta\$movistar.es
Ejemplo: asistente\$movistar.es (con el símbolo del dólar)

Utilizamos los siguientes servidores dependiendo del dominio de nuestra cuenta (telefónica.net, infonegocio.com, dominio propio...)

- Servidor de correo entrante (POP3):
 - Telefonica net: pop3.telefonica.net
 - Movistar: pop.movistar.es
 - Infonegocio: pop3.infonegocio.com
- Servidor de correo saliente (SMTP):
 - Telefonica net: smtp.telefonica.net
 - Movistar: mailhost.movistar.es
 - Infonegocio: smtp.infonegocio.com
- Nombre de la cuenta:
 - Usuario de Telefonica net: usuario\$telefonica.net
 - Usuario de Movistar: usuario\$movistar.es
 - Usuario con subdominio de Telefonica net: usuario\$misubdominio.c.telefonica.net


- Usuario de Infonegocio: usuario\$infonegocio.com
- Usuario con subdominio de Infonegocio.com: usuario\$misubdominio.c.infonegocio.com
- Usuario con Dominio propio: usuario\$dominiopropio
- Usuario asociado a un colectivo: usuario\$dominio del colectivo

Si hay que añadir cuentas de Terra:

- Servidores de salida de correo (SMTP): mailhost.terra.es
 - Servidores de entrada de correo: pop3.terra.es
 - Configuración usuario: ID: usuario.terra.es
- Contraseña: tu contraseña

Pulsamos "Siguiete" (4)

Tu cuenta de correo electrónico se ha agregado



Si recibimos un error deberemos revisar la configuración.


Vamos a ver cómo revisar la configuración:

Seleccionamos la pestaña "Cuentas" y hacemos clic en "Propiedades".




Aparecerán las "Propiedades de la cuenta".

Seleccionamos la pestaña "Servidores" y revisamos que los datos introducidos son correctos:



Si modificamos algún dato primero pulsamos "Aplicar" (1) y después "Aceptar" (2).



Recordemos que para "Recibir y Enviar" en Windows Live Mail debemos hacer clic en el icono "Actualizar todo":



Ya hemos configurado Windows Live Mail con servidor POP3.

Aprovechamos también para informarle que dispone de un servicio de CHAT para que pueda consultar con nuestro departamento tecnico todas las

dudas adicionales que le pueda plantear el servicio.

[Pincha aquí](#)

Asimismo, ahora puede solicitar la resolución de sus problemas técnicos enviando un SMS(desde un movil de Movistar) al 1002 indicando número afectado y una breve descripción de su problema, si es necesario nosotros le llamamos. Por ejemplo, suponiendo que su línea de teléfono sea 99999999 y tenga un problema con el envío de correos electrónicos, puede enviar un SMS al 1002 con el texto: 999999999 No puedo enviar correos

Adicionalmente puede acceder a nuestros foros técnicos donde podrá informarse de todo lo relacionado con nuestros productos y servicios, y si lo necesita nuestros moderadores técnicos podrán ayudarle en caso de que lo solicite.

[Pincha aquí](#)

